


Keyking 金凯公司邮箱使用说明

方法一：使用 MS-OutLook 收发




注意：

1. 用户名为邮箱全称，例如kalvin@keyking.net的用户名是 kalvin@keyking.net，而不是“kalvin”。
2. POP: pop.gmail.com
3. SMTP: smtp.gail.com
4. 发件服务器要要求身份验证；点击“其他设置 M”，将出现下图，在“发送服务器”里，按照下图选择“我的服务器 SMTP 要求验证”，并且选择“使用与接收服务器相同的设置”。



5. 高级设置（按照下图设置）：

- POP3 接收服务器：※此服务器要求加密连接 SSL 端口：995
- SMTP 接收服务器：※此服务器要求加密连接 SSL 端口：465（无必要设置此端口，否则不能发送）



6. 签名的使用：发送/回复邮件时，务必使用公司的签名。

签名格式(如下，适合于 MS-Outlook)：

操作方法：在“工具/选项/邮件格式/签名”处添加签名即可。

门禁选金凯，安全自然来！

金凯一卡通，安全更轻松！

金凯门禁，性价比之王！



以色列金凯集团大中华营销中心

地 址： 深圳市宝安区龙华梅龙路南源商业大厦 9 楼(民治执法队楼上)

地铁站名： 民治

公交站名： 东泉新村

邮 编： 518109

电 话： (0755) 88299003, 88299006, 88299007, 88299009

传 真： (0755) 88299004-608

网 址： <http://www.keyking.net>

E - Mail: sales@keyking.net

联系人： 程惠（小姐）

手 机： 159 8933 8635

使用方法二：通过公司网站收发



步骤:

1. 进入公司网站 www.keyking.net
2. 点击“企业邮箱”。
3. 在下图中输入你的帐号和密码。



使用方法三：直接登录邮箱网页 <http://mail.keyking.net>，
在下图中输入你的帐号和密码。



修改邮箱密码:

1. 登陆邮箱, 然后点击下图中的“设置”按钮。



2. 在随后的设置界面中, 点击下图中的“帐户”按钮。



3. 在随后的帐户界面中, 点击“更改密码”按钮 (如上图)。
4. 在随后的密码更改界面中, 输入当前的旧密码, 并输入新密码, 再次确认新密码即可。



密码更改

keyking.net 帐户

更改您用来登录 Keyking.net 帐户的密码。

姓名: xiao kalvin

登录名: kalvin @ keyking.net

您当前的密码:

选择新密码: Minimum of 6 characters in length. [密码强度:](#) _____

再次输入新密码: